

Ajustes adicionales en Wordpress

Una vez instalado Wordpress es altamente recomendable revisar los ajustes por defecto para adaptar el comportamiento a lo deseado, como por ejemplo, si no deseamos que los visitantes dejen comentarios los deshabilitaremos ya que suelen ser una fuente de spam.

Instalación de plugins:

Seleccione bien los plugins que vaya a instalar descartando aquellos que no se actualicen desde hace tiempo e instale solo aquellos que realmente aporten una funcionalidad añadida a su instalación.

WP Mail SMTP

Una simple instalación de Wordpress envía correo a sus usuarios, aunque solo sea de administrador, pero también puede enviarlos si da de alta usuarios en su blog, dispone de formularios de contacto, o si quiere hacer uso del típico "He olvidado mi contraseña", etc.

A continuación le indicaremos como instalar el plugin **WP Mail SMTP**, que le permitirá configurar una cuenta de correo con su usuario y contraseña, opciones de conexión y envío de mensajes, de manera sencilla a través de un formulario en el panel de administración de su wordpress.


Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Acceda al panel de administrador de su wordpress con su usuario y contraseña.




The image shows a screenshot of the WordPress login interface. At the top center is the WordPress logo (a blue 'W' inside a circle). Below it is a white login box with a light gray border. Inside the box, there are two text input fields: the first is labeled "Nombre de usuario o correo electrónico" and the second is labeled "Contraseña". Below the password field is a checkbox labeled "Recuérdame" and a blue button labeled "Acceder". At the bottom of the login box, there are two links: "Registrarse" and "¿Has perdido tu contraseña?". Below the login box, there is a link "← Volver a Pruebas".

2. Seleccione la opción **Plugins** del menu de la izquierda y a continuación **Añadir nuevo**. En el campo *Buscar plugins* introduzca el nombre del plugin **wp-mail-smtp** y pulse Enter.



Haga clic en **Instalar ahora** y a continuación en **Activar**.



Resultados de la búsqueda Destacados Populares Recomendado Favoritos

Palabra clave wp-mail-smtp

187 elementos « < 1 de 7 > »

WP Mail SMTP
Instalar ahora Más detalles
Reconfigures the wp_mail() function to use SMTP instead of mail() and creates an options page to manage the settings.
Por *Callum Macdonald*
★★★★★ (181)
500.000+ instalaciones activas
Última actualización: Hace 8 meses
No probado con tu versión de WordPress

WP Mail Smt Mailer
Instalar ahora Más detalles
Reconfigures the wp_mail() function to use SMTP instead of mail() function and add password encryption
Por *Arshid*
★★★★★ (2)
80+ instalaciones activas
Última actualización: Hace 2 semanas
✓ Compatible con tu versión de WordPress

3. Una vez que sea redirigido al panel de plugins instalados, busque **WP-Mail-SMTP** y seleccione **Settings**. Solo nos queda configurar la cuenta de correo con los siguientes datos y opciones:

- **From Email:** cuenta de correo institucional (*usuario@ugr.es*)
- **From name :** nombre que aparecerá en el remitente de los mails que se envíen
- **Mailer:** opción *"Send all WordPress emails via SMTP"*

- **SMTP Host:** smtp.ugr.es
- **SMTP Port:** 587
- **Encryption:** Use TLS encryption. This is not the same as STARTTLS. For most servers SSL is the recommended option.
- **Authentication:** Yes: Use SMTP authentication
- **Username:** cuenta de correo institucional (usuario@ugr.es)
- **Password:** password de su cuenta de correo.

Advanced Email Options

From Email You can specify the email address that emails should be sent from. If you leave this blank, the default email will be used.

From Name You can specify the name that emails should be sent from. If you leave this blank, the emails will be sent from WordPress.

Mailer

- Send all WordPress emails via SMTP.
- Use the PHP mail() function to send emails.

Return Path Set the return-path to match the From Email

SMTP Options

These options only apply if you have chosen to send mail by SMTP above.

SMTP Host

SMTP Port

Encryption

- No encryption.
- Use SSL encryption.
- Use TLS encryption. This is not the same as STARTTLS. For most servers SSL is the recommended option.

Authentication

- No: Do not use SMTP authentication.
- Yes: Use SMTP authentication.
If this is set to no, the values below are ignored.

Username

Password

Para finalizar la configuración haga clic en **Guardar cambios** y envíe un email de pruebas a su cuenta de correo indicándola en el campo **To:** y haciendo clic en **Send Test**. Así podrá verificar que se ha realizado correctamente la configuración.

Send a Test Email

To: Type an email address here and then click Send Test to generate a test email.